

ULTRABAC

Agent UltraBac pour Tivoli – Instructions

NOTE: pour utiliser un appareil Tivoli l'hôte de sauvegarde doit exécuter le logiciel client Tivoli téléchargeable à l'adresse suivante:

http://www.tivoli.com/support/storage_mgr/clients.html#xp

Pour définir un appareil de stockage Tivoli:

1. Ouvrir le gestionnaire d'appareils de stockage Open the Storage Device Manager en sélectionnant l'onglet 'Manage' puis cliquer sur 'Appareils de stockage'
2. Sélectionnez l'onglet Tivoli.
3. Cliquez sur "Add Device." (ajout d'appareil)
4. Saisissez un nom unique d'appareil dans le champ "Device Name".
5. Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur Tivoli dans le champ "Server" .
6. Saisissez le mot de passe défini pour le serveur Tivoli sélectionné pour le nom de Node dans le champ "Password" .
7. Saisissez le dossier (nom de haut-niveau) à utiliser pour la sauvegarde dans le champ "Folder".
8. Saisissez la taille des fichiers de sorties dans le champ "Object Size" (taille d'objet).
9. Cliquez sur "OK" pour enregistrer.

UltraBac Tivoli Storage Manager Device Properties

Specify properties of an UltraBac Tivoli Storage Manager device. UltraBac will store backup output files on logical storage hosted by the given Tivoli server.

Device Information

Device Name: Server Storage

Server: TIVSTOR

Password: *****

File Limit MB: 512

Port: 1500

Folder:

Configuration Data

C:\Program Files\UltraBac Software\UltraBac\dsm.opt

Browse Edit

Use DSMI_CONFIG environment variable, if available.

Advanced Properties

Node: UltraBac

Filespace: \UltraBac

Active/Inactive Files

Use Inactive files for Restores

Select Inactive Version

Unlock Test Cancel OK

Fig. 6 – Propriétés de l'appareil de stockage Tivoli.

ULTRABAC

Propriétés Avancées

- Configuration File – Fichier de configuration. Il s'agit du fichier de configuration du client TSM, et définit des éléments tels que le protocole de communication et le numéro de port à utiliser lors de la communication avec le serveur.
- Use DSMI_CONFIG environment variable, if available : Utiliser la variable d'environnement DSMI_CONFIG, si disponible– Si la variable d'environnement DSMI_CONFIG est activée celle-ci prend le pas sur le chemin défini au-dessus.
- Node – Le nom du Node qu'Ultrabac passé au serveur Tivoli.
- Filespace – Partie d'un nom complet d'objet et provenant de l'ADSM (Advanced Distributed Storage Manager – anciennement dénommé ADSTAR) conçu pour sauvegarder les serveurs.

Cliquer sur 'Test' pour vous assurer que le device fonctionne correctement